## CONFIGURANDO MÁQUINAS QUE FORAM FORMATADAS

- 1. Localize o arquivo AUTOEXEC.NT no diretório C:\WINDOWS\system32 e abra utilizando o BLOCO de NOTAS;
- 2. Crie uma linha com o texto: **set clipper=f110**, conforme figura abaixo, e a seguir salve o arquivo.



- 3. Localize o arquivo CONFIG.NT no diretório C:\WINDOWS\system32;
- 4. Localize a linha files (geralmente está com o valor files=40)
- 5. Modifique o valor para files=110, conforme figura abaixo, e a seguir salve o arquivo;

📙 CONFIG - Bloco de notas			
Arquivo	<u>E</u> ditar	Eormatar E <u>x</u> ibir Aj <u>u</u> da	
REM		convencional do DOS em que você deseja que o sistema aloque	-
REM		os quadros de páginas do EMM. O valor deve ser fornecido em	
REM		números hexadecimais. 0x1000 <= segmentoBase <= 0x4000.	
REM		O valor é arredondado para baixo no limite de 16 Kb.	
REM		o valor padrão é 0x4000.	
REM	RAM		
REM		especifica que o sistema deve alocar somente 64 Kb do espaço	
REM		de endereçamento da area do Bioco de Memoria Superior (UMB)	
REM		para quadros de paginas do EMM e deixar o restante (se	
D CM		localeja para ser usadu peru dos para acertar cumandos	
		máximo postívol para os quadros do písicema aloca o	
DEM		maximo possivel para os quadros de paginas.	
REM	O t	amapho do EMM é determinado pelo arquivo PIE associado ao	
REM	anl	icativo ou pelo arquivo default pit. Se o tamanho do arquivo	
REM	PTE	for igual a zero, o EMM será desativado e a linha de comando	
REM	EMM	ignorada.	
REM			
dos=hiqh, umb			
device	e=̃%Śys	temRoot%\system32\himem.sys	
files=	=110		
device	2=⊂:\⁄A	RQUIV~1\ALWILS~1\Avast4\aswmonds.sys	
		-	-

Pronto!!! O SISFAD e SISLOC já podem ser instalados. Localize os arquivos de instalação na página da saúde. <u>www.saude.to.gov.br</u> / Download / Dengue / Aplicativos.

Palmas, 16 de outubro de 2007 GT Dengue e Febre Amarela